

# **Kurzanleitung für die Verwendung von E-Mail- Programmen für den „E-Mail-Service des Landesportals Sachsen-Anhalt [...@sachsen- anhalt.net]“**

Letzte Änderung: Donnerstag, 13. November 2014

---

## **Inhalt**

Inhalt .....	1
1 Überblick .....	2
2 Schritt für Schritt.....	2

# 1 Überblick

Alle Dienste, Servernamen und Ports im Überblick:

Dienst	Servername	Port
Posteingang (POP3; unverschlüsselt und STARTTLS)	pop.sachsen-anhalt.net	110
Posteingang (POP3; SSL/TLS)	pop.sachsen-anhalt.net	995
Postausgang (SMTP; unverschlüsselt)	smtp.sachsen-anhalt.net	25
Postausgang (SMTP; STARTTLS)	smtp.sachsen-anhalt.net	587
optional: Posteingang (IMAP; unverschlüsselt)	imap.sachsen-anhalt.net	143
optional: Posteingang (IMAP; SSL/TLS)	imap.sachsen-anhalt.net	993


## 2 Schritt für Schritt

Beispielhaft wird die Einrichtung eines E-Mail-Programms für den E-Mail-Service [...@sachsen-anhalt.net] mit Mozilla Thunderbird, Portable Edition, Version 17.0.3 erläutert.

Bei anderen E-Mail-Programmen ist die Einrichtung ähnlich; einzelne Beschriftungen der Felder können variieren.

### 1. Neues Konto erstellen

Falls noch keine Konten vorhanden sind: Klick auf „**Neues Konto erstellen**“



Sonst: **Extras** → **Konten-Einstellungen**



Dann: **Konten-Aktionen** → **E-Mail-Konto hinzufügen...**

## 2. Konto einrichten

Ausfüllen der Felder Anzeigename, E-Mail-Adresse (<e-mail-name>@sachsen-anhalt.net) und Passwort.

A screenshot of the 'Konto einrichten' dialog box. It contains the following fields and options:


- Ihr Name: Hans Mustermann (with a tooltip: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird)
- E-Mail-Adresse: inn@sachsen-anhalt.net
- Passwort: [masked]
- Passwort speichern
- Buttons: Neue E-Mail-Adresse erhalten..., Weiter, Abbrechen

Das Feld **Passwort speichern** nur aktivieren, wenn die Anmeldung automatisch beim Programmstart erfolgen soll.

Klick auf **Weiter**

### 3. Servernamen und Dienste

Thunderbird Portable versucht nun, mit den Standardnamen die Konfiguration zu testen. Da für den E-Mail-Service [...@sachsen-anhalt.net] die Standardnamen verwendet werden, ist dies in den meisten Fällen bereits erfolgreich, und die Einstellungen können so belassen werden.




Für den Posteingang-Server gibt es 2 Optionen:

POP3: Abholen der E-Mails vom Server und Verwaltung lokal im Programm

IMAP: E-Mails und Ordner werden auf dem Mailserver gespeichert

Mit Klick auf **Manuell bearbeiten** können die automatisch gefundenen Einstellungen korrigiert werden.



	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingang-Server:	IMAP   .sachsen-anhalt.net	Auto	Automatisch erk...	Automatisch erkennen
Postausgang-Server:	SMTP   .sachsen-anhalt.net	Auto	Automatisch erk...	Automatisch erkennen
Benutzername:	mustermann			


Aufgrund des begrenzten Speicherplatzes (25 MB je Postfach) empfehlen wir die Verwendung von POP3 und/oder ein regelmäßiges Leeren des Postfaches.

Klick auf **Fertig**.

#### 4. Sonstige Einstellungen

Nach der erfolgreichen Einrichtung können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Dazu ist in der linken Übersicht das betreffende Postfach zu wählen und anschließend der Menüpunkt **Konten-Einstellungen bearbeiten** anzuklicken.



Nun können Details zum Abrufintervall und -modus, zur Postfachbereinigung, zur Mail- und Ordnerverwaltung, zur Verbindung selbst und weitere konfiguriert werden.

#### **Hinweis:**

Der Servertyp für den Posteingangsserver (IMAP oder POP) kann nicht nachträglich geändert werden. In diesem Fall ist das Konto zu löschen und neu anzulegen.

# Konten-Einstellungen



- max.mustermann@sachsen-anh...
  - Server-Einstellungen
  - Kopien & Ordner
  - Verfassen & Adressieren
  - Junk-Filter
  - Speicherplatz
  - Empfangsbestätigungen (MDN)
  - S/MIME-Sicherheit
- Lokale Ordner
  - Junk-Filter
  - Speicherplatz
  - Postausgang-Server (SMTP)

Konten-Aktionen

## Server-Einstellungen

Servertyp: POP  
Server:  Port:  Standard: 110  
Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung  
Verbindungssicherheit:   
Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen  
 Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen  
 Alle  Minuten auf neue Nachrichten prüfen  
 Neue Nachrichten automatisch herunterladen  
 Nur die Kopfzeilen herunterladen  
 Nachrichten auf dem Server belassen  
 Lösche Nachrichten vom Server nach  Tagen  
 Nachrichten vom Server löschen, wenn sie aus dem Posteingang gelöscht werden

Nachrichtenspeicher  
 Papierkorb beim Verlassen leeren   
Lokaler Ordner: